INSTRUCTION

FRC

4360

SUR LA MANIERE

DE CONSERVER LE FOIN

PAR LES MEULES A COURANT-D'AIR,

PUBLIÉE par la Commission d'Agriculture & des Arts.

L'ÉPOQUE de la récolte du foin étant fixée, le fanage lui ayant laissé de la souplesse, & une flexibilité telle qu'il ne se rompt point en le maniant, il reste à connoître le meilleur moyen de le conserver.

Plus le foin est transporté & remanié, plus il s'en perd, plus sa saveur & sa couleur sont altérées, plus il se charge de poussière; il est alors moins bon pour les chevaux, & souvent il les rend poussiss.

Dans certains pays, les chevaux ne sont nourris,

presque, qu'avec du foin, & cependant ils n'en éprouvent aucun inconvénient : cela tient à sa conservation & à son ancienneté; on ne le leur donne, au plutôt, qu'au bout d'un an.

Le moyen de conserver le soin en meules, lorsqu'elles sont convenablement saites, est présérable à tous les autres; il épargne la construction des granges & greniers, rend le bottelage plus simple, laisse au soin toute sa qualité, & la prolonge tant qu'on le desire.

Moyens de construire les meules de foin.

Les deux principales conditions à remplir dans la conftruction des meules de foin, telles qu'on les propose, sont de les rendre tellement servées qu'elles soient à l'abri de l'humidité, & tellement susceptibles d'être rafraichies par l'air, qu'elles ne puissent pas s'échauffer.

On remplit ce double but par le soin qu'on met à entasser le soin, & par l'introduction d'un courant d'air au centre de la meule.

Le terrain où l'on établit la meule doit être sec, uni, & près du lieu où le foin est consommé; on y trace un cercle de trente pieds de diamètre, moins si l'on veut; on le divise en quatre parties égales par deux lignes qui se croisent à son centre. A six pouces de chaque côté de ces lignes on établit à un pied de haut, des pièces de bois ou des pierres pour former un espace vuide ou conduit-d'air: ce conduit se trouve avoir alors un pied de vuide sur tous sens; on le recouvre avec des planches ou de petites buches, asia d'empêcher le soin de le remplir. On laisse au centre, ou point de réunion des deux



conduits, une ouverture d'un pied. On remplit de niveau les quatre espaces vuides, qui restent entre les conduits, avec des bourrées ou des fagots; de sorte que le tout présente un plan solide, sur lequel on pose le foin, & qui l'empêche de recevoir l'humidité de la terre.

Sur cette ouverture d'un pied, reftée au centre du massif, on pose solidement un cylindre d'osser à claire-voie, à-peu-près du même diamètre, dont l'usage est de continuer jusqu'au haut de la meule le conduit-d'air, ou ce qu'on appelle la cheminée. Ce cylindre, ou panier, de six pieds de haut, est garni de deux anses à sa partie supérieure, pour le relever à mesure qu'on monte la meule; il est terminé par une croix au milieu de laquelle pend une corde; à son extrémité est sixé un poids qui sert à vériser l'aplomb du panier. Au dessus de cette croix s'élève un morceau de bois auquel est attachée une corde, qui sert à mesurer le diamètre de la meule, de sorte qu'elle ne soit pas plus sorte d'un côté que de l'autre.

Jusqu'à environ deux toises de hauteur, on augmente insensiblement, jusqu'à une toise de diamètre, la largeur de la meule; ce qui donnera à cette partie une sornie conique renversée: à partir de ce point on la diminué toujours insensiblement, jusqu'à ce qu'elle finisse en pointe à la hauteur d'environ quatre toises, & cette partie aura la sorme d'un cône; alors la hauteur perpendiculaire de la meule sera en tout de six toises, jusqu'à l'extrémité de la pointe ou de la cheminée.

La solidité de la meule dépend sur-tout de l'égalité de la pression qu'on fait éprouver au soin en l'entassant. Il doit être éparpillé avec soin, & les voitures qui l'apportent doivent être déchargées successivement tout autour de la meule; alors un ouvrier reçoit de la voiture une brassée de foin; il le répand en petite quantité & également, de manière qu'il ne finisse sa brassée qu'au point d'où il est parti; une dixaine d'autres le suivent & opèrent de même: le poids successif de ces ouvriers sur toute la surface de la meule produit un tassement égal & suffisant: un ouvrier au dehors surveille le travail, & peigne la meule avec grand soin.

Quinze jours, environ, après que la meule est finie, lorsque l'on juge qu'il n'y a plus dans son intérieur ni chaleur ni fermentation, on bouche la cheminée & l'on peut couvrir la partie supérieure de la meule avec de la paille.

Ces meules se conservent tout le tems qu'on peut desirer, & le foin en est toujours excellent; l'expérience de plusieurs pays où elles sont d'usage le prouve incontestablement. Quand l'instant d'en employer le foin est arrivé, on l'en extrait en le coupant avec un couteau fait exprès, dont la lame est très-large, très-longue & le manche recourbé: on l'entame par en haut du côté opposé à la pluie, & l'on continue à couper jusqu'en bas; chaque partie coupée carrément peut avoir trente pouces de long, sur une largeur & une épaisseur proportionnée; ces portions coupées sont assez solides pour qu'on n'ait pas besoin de les lier, excepté quand on les transporte au loin; alors un seul lien de paille suffit. Elles peuvent être assujetties à un poids régulier, comme les bottes de foin; &, sous cette forme, les marchands n'y peuvent pas introduire, comme dans celles-ci, du foin de mauvaise qualité.

La Commission sera passer des couteaux à ceux des Cultivateurs qui auront des meules suivant les principes contenus dans la présente Instruction.

of and age a second of

it is a first transfer and the second of the

· usu · wall in a land

EXPLICATION des figures ci-jointes, représentant la meule & le panier.

I. PLAN de la meule. Son diamètre est de 5 toises.

2. Conduits horisontaux d'air, d'un pied de largeur & de hauteur dans œuvre, qui sont ouverts à leur extrémité, & couverts de manière à ce que le foin ne puisse pas tomber dedans.

3. Ouverture d'un pied pour le passage de l'air dans le

conduit perpendiculaire.

4. Parois des conduits d'air, faites avec des pierres ou du bois, dont une partie découverte pour faire voir leur intérieur.

5. Fagots ou bourrées qui doivent remplir les quatre vuides des conduits d'air, & à la même hauteur.

6. Coupe verticale de la meule.

7. Intérieur du conduit horisontal & vertical de l'air.

8. Diamètre de la meule, à deux toises de hauteur perpendiculaire. Il est de 6 toises.

Ce diamètre va toujours en diminuant jusqu'au som-

met.

9. Hauteur totale de la meule à la pointe du conduit d'air, 6 toiles.

10. Elévation de la meule.

11. Ouverture d'un des conduits d'air; elle est d'un pied quarré.

12. Hauteur des conduits d'air, des fagots & bourrées,

qui est d'un pied.

12. Couverture de paille ou de roseau, à mettre sur la meule au bout de quelque tems.

Nota. L'échelle de ces trois figures est d'une ligne pour pied.

14. Panier ou cylindre d'osier à claire-voie, dont l'usage est de former le conduit-d'air vertical.

15. Corps du panier, coupé verticalement par son milieu. Son diamètre intérieur est d'un pied, sa hauteur de sixpieds.

16. Anses du panier pour le relever à mesure qu'on monte la meule.

17. Première croix, dans l'intérieur du panier, vers son extrémité supérieure, à laquelle on attache une ficelle & un poids, pour vérifier son aplomb.

18. Deuxième croix, à fleur de l'ouverture du panier, dans laquelle passe un bâton attaché sur la première. Ce bâton excède le panier d'un pied, environ.

19. Ficelle attachée à l'extrémité du bâton, posée au milieu du panier, qui sert à vérisier le contour de la meule, asin que son diamètre soit par-tout le même.

Nota. L'échelle du panier est de quatre lignes pour pied. (On donnera incessamment la sigure & les dimenfiens de ce couteau).

DE L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE DU CULTIVATEUR, rue des Fossés-Victor, nº. 12.

engined to make the children

The state of the s

and the second s

Later Advisory of the Control of the

The state of the state of the